

PARAGON Technologie GmbH, Systemprogrammierung

Heinrich-von-Stephan-Str. 5c ● 79100 Freiburg, Germany

Tel. +49 (0) 761 59018201 • Fax +49 (0) 761 59018130

Paragon Alignment Tool

Manual del usuario

CONTENIDO

Presentación de Paragon Alignment Tool	3
¿Qué es PAT?	3
Componentes del producto	3
Funciones principales	3
Sobre la alineación de particiones	4
¿Qué es la alineación de particiones?	4
¿Cuál es el inconveniente de las particiones no alineadas en los discos duros?	5
¿Cómo puede ayudar Paragon Alignment Tool?	7
Introducción a Paragon Alignment Tool	9
Requisitos del sistema	9
Instalación	10
Primer inicio	10
Obtención y grabación del CD de recuperación universal	10
Inicio de emergencia desde el CD de recuperación universal	11
Información de contacto	11
Uso de Paragon Alignment Tool	12
Recuperación tras una alineación interrumpida con el CD de recuperación universal de PAT	16
Opciones adicionales	17
Recuperar una partición	17
Reparación del registro de arranque maestro (MBR) mediante el Corrector de arranque	21
Corrección de los datos de configuración del arranque (BCD)	23
Activación de las particiones	24
Cambio de la letra de unidad	26

Presentación de Paragon Alignment Tool

Este capítulo contiene información de carácter general sobre Paragon Alignment Tool (PAT).

¿Qué es PAT?

Paragon Alignment Tool es una utilidad de software tanto para sistemas físicos como virtuales. Su finalidad es comprobar y solucionar los problemas de desalineación en dis cos de formato avanzado (discos AF) y discos de estado sólido (SSD) con un tamaño de sector físico de 4K, así como en matrices redundantes de discos independientes (RAID). El uso de PAT para comprobar y alinear correctamente las particiones garantiza el máximo rendimiento del sistema y del almacenamiento RAID, así como la máxima longevidad en el caso de los SSD.

Componentes del producto

PAT consta de varios componentes para la alineación de los discos y la protección de datos:

- **Utilidad basada en Windows™:** la herramienta principal para comprobar y alinear particiones desde Windows.
- **Herramienta de pantalla azul:** alinea particiones "bloqueadas", como las particiones de sistema o volúmenes con archivos abiertos.
- CD de recuperación universal (RCD): una utilidad multiplataforma iniciable que se ejecuta en Linux™ desde un CD, un DVD, o un dispositivo de almacenamiento externo conectado a través de USB o FireWire (IEEE 1394). El sencillo entorno de Linux "a lo Windows" no requiere instalación y se ha diseñado para se r utilizado cuando no se va a arrancar el sistema operativo con la finalidad de continuar una operación de alineación interrumpida anteriormente.

Funciones principales

- Alineación de particiones sin reinicio: las particiones no bloqueadas se pueden alinear directamente desde Windows.
- Alineación en modo de pantalla azul: arranque el sistema en este modo para alinear particiones de sistema o volúmenes con archivos abiertos.
- **CD de recuperación universal (RCD):** arranca el sistema en lugar de Windows o comprueba y alinea particiones sin instalar PAT.
- **Protección total de los datos:** los datos se encuentran protegidos incluso si el proceso se ve interrumpido inesperadamente, como en el caso de corte de la corriente.


Sobre la alineación de particiones

¿Qué es la alineación de particiones?

Para comprender lo que es la alineación de particiones, explicaremos primero cómo se almacenan los datos en una unidad de disco.


Un disco duro estándar se divide en sectores físicos de un tamaño de 512 bytes. En el Diagrama 1 se mues tra un esquema de partición simplificado, en el que una única partición ocupa todo el espacio y los sectores disponibles en la unidad. En este caso la partición aparece correctamente alineada con el primer sector físico, o lo que es lo mismo, el inicio de la partición coincide con el inicio del primer sector:

Diagrama 1



La partición está formada por unidades lógicas, llamadas clústeres. En este ejemplo simplificado de partición (Diagrama 2), un clúster lógico se corresponde con dos sectores físicos:

Diagrama 2




Así pues, en este ejemplo, cuando se leen datos de un clúster lógico, como por ejemplo un pequeño archivo de texto, el dispositivo de almacenamiento lee datos realmente de dos sectores físicos. Una vez más la partición aparece correctamente alineada, o lo que es lo mismo, la posición de inicio de la partición y la posición de inicio del primer sector se corresponden, por lo que todos los clústeres están alineados con todos los sectores y el funcionamiento de la unidad es lo más rápido posible.

¿Cuál es el inconveniente de las particiones no alineadas en los discos duros?

La nueva generación de discos duros, conocidos como discos de formato avanzado (discos AF) o "4K", contienen sectores físicos con un tamaño de 4.096 bytes en lugar de 512 bytes, ya que el mayor tamaño de los sectores reduce la cantidad de código de reducción de errores (ECC) y de datos de posicionamiento de los cabezales (código de servo) del disco, lo que da como resultado unas mejores prestaciones en lectura/escritura y una mayor capacidad de almacenamiento del disco duro.

Pero en el caso de los discos de tipo IDE y SATA, es necesario "emular" un tamaño de sector de 512 by tes, ya que la mayoría de los sistemas operativos están diseñados para funcionar únicamente con sectores de 512 bytes, incluso aunque en los discos AF el tamaño físico de los sectores sea de 4.096 bytes (4 KB):

Diagrama 3



En el Diagrama 3 se aprecian las tres capas de una unidad de disco AF. La capa física inferior está dividida en sectores de 4 KB. La segunda capa, de emulación, se divide en sectores de 512 bytes. La capa superior es en realidad la partición del sistema de archivos, que está dividida en clústeres de 4 KB, Así pues, 1 clúster = 8 sectores emulados = 1 sector físico.

En este caso se aprecia también que las tres capas están alineadas entre sí y con respecto a la posición de inicio del disco duro. Así pues, cuando se leen o escriben datos en un clúster, se actualizan ocho sectores emulados y un sector físico de 4 KB. El número de operaciones de lectura y escritura se mantiene en el mínimo y el disco funciona a máximo rendimiento.

Pero en el Diagrama 4 se muestra lo que ocurre cuando los clústeres lógicos quedan desplazados (desalineados) respecto a las capas subyacentes:

Inicio parti		1																							
Capa lógica del software	Clúster						Clúster									Clúster									
	Desplazamiento Partición																								
Capa de emulación	512b Sector	512b Sector	512b Sector		512b Sector	512b Sector	512b Sector	512b Sector		512b Sector	512b Sector	512b Sector	512b Sector	512b Sector	512b Sector	512b Sector	512b Sector								
	Interfaz externa																								
Capa física	4096b Sector físico								4096b Sector físico								4096b Sector físico								
	Dispositivo de almacenamiento																								

En el Diagrama 4 se muestra que la partición se ha desplazado un sector de 512 bytes respecto a la posición de inicio del disco. Como resultado, todos los clústeres lógicos quedan ahora vinculados (superpuestos) a dos sectores físicos de 4 KB y todas las operaciones de lectura/escritura se duplican. En este caso el rendimiento de todo el sistema se ve afectado, ya que por cada clúster de datos, la unidad de disco ha de realizar dos operaciones en dos sectores físicos en lugar de realizar solamente una operación, como sería el caso si la partición estuviese correctamente alineada.

¿Qué provoca este desplazamiento? Algunas versiones de Windows anteriores a Vista™ utilizan un factor de 512 bytes para crear clústeres de volúmenes, lo que significa que la posición de inicio de la partición se alinea según s ectores de 512 bytes y no según sectores de 4 KB, donde la posición de inicio de la partición está desplazada 1 sector de 512 bytes, como se muestra. También es posible que, en determinadas circunstancias, cualquier versión de Windows cree particiones secundarias desalineadas, y además cualquier aplicación de software que no esté preparada para tener en cuenta los sectores de 4 KB puede crear particiones desalineadas.


La posición de inicio de la partición está generalmente desplazada 63 sectores, ya que es una antigua medida de "cilindro" de disco, y las versiones antiguas de Windows y de DOS requieren que la partición esté alineada según cilindros para direccionar y acceder correctamente a los sectores. Este sistema de direccionamiento por cilindros, cabezas y sectores (CHS) es un viejo requisito de compatibilidad que los modernos sistemas operativos no utilizan, ya que actualmente se recurre al direccionamiento de bloques lógicos (LBA) en el que no existen "cilindros" ni "cabezas"; el direccionamiento de los sectores se realiza de manera continua en toda la unidad de disco. Pero por motivos de compatibilidad, todas las versiones de Windows anteriores a Vista crean particiones según la regla de alineación por cilindros.

Esto no constituía ningún problema hasta la popularización de las unidades de disco AF con tamaños de sector de 4 KB (4.096 bytes). Las particiones alineadas con la posición de inicio a los 63 sectores no están alineadas de manera predeterminada con los sectores de 4 KB. Esto se aprecia con la sencilla operación aritmética de la Fórmula 1:

Fórmula 1

$$\frac{\textbf{63 sectores} \times 512 \text{ bytes}}{1 \text{ sector} \times 4096 \text{ bytes}} = 7,875$$

Como puede vese, 63 sectores multiplicado 512 bytes no equivale a un número entero de sectores de 4 KB, por lo que tanto esta partición como las posteriores quedan desalineadas (Diagrama 5):



¿Cómo puede ayudar Paragon Alignment Tool?


PAT alinea todas las particiones desalineadas desplazándolas el número necesario de sectores de 512 bytes de manera que todos los volúmenes queden alineados. En este ejemplo (Fórmula 2), PAT desplazará la partición desalineada 1 sector de 512 bytes para lograr una alineación óptima:

Fórmula 2

$$\frac{\textbf{64 sectores} \times 512 \text{ bytes}}{1 \text{ sector} \times 4096 \text{ bytes}} = 8$$


Ahora la posición de inicio de la partición coincide con la posición de inicio del sector de 4 KB, por lo que esta partición y las posteriores de la unidad de disco están correctamente alineadas (Diagrama 6):

Diagrama 6



Hay otro importante factor a tener en cuenta: algunos discos AF disponen de un activad or que se encarga de los problemas de alineación de particiones. Sus controladores internos pueden ajustarse para desplazar un sector de 512 bytes el direccionamiento de la capa de emulación. De esta manera, el sector nº 63 se convierte en el sector nº 64 y todas las particiones quedan alineadas (Diagrama 7):

Copyright© 1994-2011 Paragon Software Group. Todos los derechos reservados.



La mayoría del software no detecta un volumen desplazado como este porque todas las particiones lógicas están alineadas, de manera que, en casos así, las aplicaciones que no tienen en cuenta el desplazamiento de 4 KB pueden crear particiones desalineadas. Sin embargo, PAT tiene en cuenta el desplazamiento de 4 KB y puede reconocer un volumen desplazado como el del ejemplo y omitir la alineación de particiones en un disco AF de este tipo.

Introducción a Paragon Alignment Tool

En este capítulo encontrará toda la información necesaria para obtener el producto listo para usar.

Requisitos del sistema

Utilidad basada en Windows

Para utilizar PAT, es necesario instalarlo primero. Asegúrese de que el equipo satisface los siguientes requisitos mínimos:

- Sistemas operativos compatibles:
 - Windows XP (32 y 64 bits)
 - Windows 2003 (32 y 64 bits)
 - Windows Vista (32 y 64 bits)
 - o Windows 2008 (32 y 64 bits)
 - Windows 7 (32 y 64 bits)
 - o Windows 2008 R2 (solo 64 bits)
- Sistemas de archivos compatibles
 - o FAT12
 - o FAT16
 - FAT32
 - o NTFS
- Internet Explorer 5.0 o posterior
- CPU Intel Pentium o equivalente con una velocidad de procesador de 300 MHz
- 128 MB de RAM (se recomienda 256 MB o más)
- Unidad de disco duro con 100 MB de espacio disponible
- Monitory adaptador de vídeo SVGA
- Ratón

Entorno basado en Linux

Para utilizar el CD de recuperación universal de PAT, que recurre a un entorno basado en Linux, es indiferente el sistema operativo que haya instalado en el sistema. Asegúrese de que el equipo satisface los siguientes requisitos mínimos:

- Ordenador IBM AT con procesador i 486 o superior
- 256 MB de Memoria RAM

- Monitor compatible con SVGA
- Ratón (recomendado)


Requisitos adicionales/

• Unidad de CD/DVD para grabar los datos en discos compactos

Instalación

Antes de la instalación, asegúrese de que la plataforma satisface los requisitos de sistema mínimos . Si el equipo cumple estos requisitos, lleve a cabo los siguientes pasos para instalar el paquete de instalación en Windows (las instrucciones para configurar el CD de recuperación las encontrará en la sección "Obtención y grabación del CD de recuperación universal"):

- 1. Haga clic en el archivo de configuración para iniciar la instalación.
- 2. La página de bienvenida le notificará que la aplicación se está instalando. Haga clic en **Siguiente** para continuar.
- 3. Lea atentamente el acuerdo de licencia de Paragon y, a continuación, seleccione la opción adecuada para la aceptación. Si no acepta el acuerdo de licencia de Paragon, no podrá continuar con la instalación. Si desea imprimir el acuerdo de licencia, haga clic en el botón **Imprimir**.
- 4. **Proporcione la información de registro**. En la página de registro deberá proporcionar la clave de producto y el número de serie, si procede.
- 5. **Proporcione la información del cliente**. En la página de información del cliente deberá proporcionar información estándar, como el nombre del usuario y de la organización. También deberá decidir si desea que el programa esté disponible para todos los usuarios del equipo (si procede), o solamente para el usuario actual.
- 6. Ruta de instalación predeterminada. Haga clic en Cambiar para instalar la utilidad en una ubicación diferente (la ubicación predeterminada es C:\Archivos de programa(x86)\ Paragon Software\Alignment Tool 3.0\). De lo contrario, haga clic en Siguiente para continuar utilizando la ruta predeterminada.



- 7. **Instale PAT.** En la página Preparado para instalar el programa, haga clic en **Instalar** para iniciar la instalación o haga clic en **Atrás** para volver a cualquiera de las páginas anteriores para examinar o modificar la configuración de la instalación.
- 8. **Instalación completada.** La página final notifica la finalización del proceso de configuración. Haga clicen **Finalizar** para terminar el asistente.

Primer inicio

Para iniciar Paragon Alignment Tool, haga doble clic en el icono Paragon Alignment Tool™ 3.0 del escritorio, o bien haga clic en el botón de inicio de Windows y, a continuación, seleccione **Programas > Paragon Alignment Tool™ 3.0> Paragon Alignment Tool 3.0**

Obtención y grabación del CD de recuperación universal

La imagen del CD de recuperación universal se ofrece como una descarga independiente del paquete de instalación de PAT. La finalidad de este CD es exclusivamente la de ayuda en situaciones de emergencia, cuando se encuentra con una operación de alineación interrumpida.

Copyright© 1994-2011 Paragon Software Group. Todos los derechos reservados.


El CD de recuperación universal se puede descargar de manera independiente desde el sitio web y está contenido en el Asistente para desempaquetar y grabar de Paragon, Este asistente permite crear CD o DVD de recuperación de PAT y generar discos de recuperación iniciables, además de extraer al disco duro el archivo ISO del CD de recuperación de PAT. El uso del Asistente para desempaquetar y grabar evita la necesidad de herramientas adicionales para crear los discos de recuperación de PAT.

Si extrae el archivo ISO del CD de recuperación de PAT del Asistente para desempaquetar y grabar, utilice la herramienta que desee para grabar la imagen ISO en un CD o DVD.

Inicio de emergencia desde el CD de recuperación universal

Este CD de recuperación basado en Linux permite iniciar el equipo en el entorno de recuperación de PAT para acceder al disco duro con la finalidad de recuperarlo. Si la operación de alineación se ha anulado o interrumpido de manera inesperada, podrá continuarla de esta manera.

Para reanudar una operación de alineación, inicie el equipo desde el CD de recuperación universal de PAT.



Si una operación de alineación ha sido abortada o inesperadamente interrumpida y no continúa automáticamente con la ayuda de nuestro medio ambiente de recuperación de arranque, por favor, ponga en marcha Asistente para Recuperar particiones y especifique un bloque libre, a donde se encuentra la partición para que el Asistente la recupere. Entonces, si la partición fuese de inicio, ejecute Corrector de arranque y activela a través de la opción parámetro Modificar Partición.

Información de contacto


Si necesita asistencia técnica relacionada con el producto o desea información sobre otros productos Paragon, utilice los siguientes enlaces:

<u>Servicio</u>	<u>Contacto</u>
Asistencia técnica	http://www.paragon-software.com/support/
Visite la página web de Paragon	http://www.paragon-software.com/es/


Uso de Paragon Alignment Tool

Este capítulo describe la manera de utilizar Paragon Alignment Tool para alinear particiones.

- 1. Inicie el programa. Seleccione **Programas > Paragon Alignment Tool™ 3.0> Paragon Alignment Tool 3.0** o haga clic en el correspondiente icono de acceso directo del escritorio.
- 2. Lea la información que aparecerá en la pantalla de bienvenida y haga clic en **Siguiente** para continuar:



3. En la página Opciones de alineación se selecciona la manera en la que se desea llevar a cabo la alineación:



Las opciones predeterminadas ofrecen la máxima protección de los datos. De esta manera se requerirá más tiempo para llevar a cabo la alineación, pero estará protegido ante los siguientes problemas:

- Errores en el sistema de archivos de las particiones que se van a alinear
- Cortes de alimentación u otras interrupciones del sistema

Para utilizar el modo de alineación más rápido, seleccione "**Ninguno**" y "**Nunca**" en los correspondientes parámetros de protección de los datos y, a continuación, haga clic en la casilla de verificación "**Entiendo los riesgos y deseo continuar**".


Si le preocupa que pueda producirse un corte en el suministro eléctrico o cualquier otra interrupción del sistema durante la alineación, seleccione una de las siguientes opciones de la sección "Proteger de una pérdida accidental de datos":

- Sin protección: protección desactivada
- **Reinicio:** protege ante pulsaciones accidentales del botón de reinicio del equipo
- Corte de corriente: protege ante una interrupción total de la alimentación del sistema (opción predeterminada)


Si le preocupa la coherencia del sistema de archivos de las particiones (por ejemplo, si ha ejecutado "chkdsk/f" en pocas ocasiones o en ninguna), seleccione una de las siguientes opciones de la sección "Política de verificación para la integridad de archivos del sistema":

- Nunca: no se comprueban los sistemas de archivos
- Una vez: el sistema de archivos de cada partición se comprueba una vez antes de la alineación


- Siempre: el sistema de archivos cada partición se comprueba antes y después de la alineación (opción predeterminada)
- 4. En la siguiente pantalla se muestran todas las unidades de disco y particiones del sistema en el lado izquierdo, y una leyenda de mapa de disco en el lado derecho. Seleccione las particiones que desea alinear:




5. Haga clic en el botón **Alinear las particiones** e inicie la operación. **NOTA:** si la partición contiene archivos abiertos o en uso, el programa le solicitará que reinicie el equipo. El equipo se reiniciará en el modo de pantalla azul y todas las operaciones se llevarán a cabo con seguridad.



6. El sistema se reiniciará.



7. Es posible que la operación de alineación requiera varios minutos. El tiempo necesario depende de la cantidad de datos alojados en la partición. Una vez completada la alineación en modo de pantalla azul, el sistema se reiniciará y volverá a Windows. Cuando esto ocurra, PAT se reiniciará automáticamente y proporcionará una actualización del estado de la alineación.




Recuperación tras una alineación interrumpida con el CD de recuperación universal de PAT

El entorno de recuperación de PAT está diseñado para ayudar a finalizar correctamente una operación de alineación interrumpida. Un repentino corte de alimentación que ocasiona el cierre del equipo, o la pulsación accidental de un botón que provoca un reinicio durante la operación de alineación, por ejemplo, dan lugar a que ya no se pueda iniciar el sistema operativo. Para solucionarlo, inicie el equipo con el CD de recuperación universal de PAT y continúe la alineación.

- 1. Ponga en marcha el equipo y e inícielo desde el CD de recuperación universal de PAT.
- 2. Aparecerá un mensaje de advertencia en el que se indica que se ha detectado una operación de alineación interrumpida.



3. Haga clic en **Sí** para continuar la operación de alineación interrumpida.



4. Una vez completada la alineación, reinicie el equipo.

Opciones adicionales

Recuperar una partición

El programa permite encontrar y recuperar las particiones borradas. Esta función se conoce normalmente com o "recuperación".

Cuando PAT alinea una partición, la elimina de la tabla de particiones. En caso de un corte de alimentación durante esta etapa, todos los datos permanecen intactos, pero el equipo ya no puede encontrar la partición. Sin embargo, una partición eliminada anteriormente se puede recuperar.


Para que la partición recuperada sea totalmente operativa, antes de la operación de recuperación no se deben haber creado, movido o ampliado otras particiones que hayan invadido el espacio que ocupaba la partición eliminada. Por esa razón, el programa activa la función de recuperación de particiones únicamente en los bloques de espacio libre.

- 1. Ponga en marcha el equipo y e inícielo desde el CD de recuperación universal de PAT.
- 2. Seleccione la opción **Recuperar partición** en el menú de inicio de PAT.




Si una operación de alineación ha sido abortada o inesperadamente interrumpida y no continúa automáticamente con la ayuda de nuestro medio ambiente de recuperación de arranque, por favor, ponga en marcha Asistente para Recuperar particiones y especifique un bloque libre, a donde se encuentra la partición para que el Asistente la recupere. Entonces, si la partición fuese de inicio, ejecute Corrector de arranque y activela a través de la opción parámetro Modificar Partición.


3. En la pantalla de bienvenida, haga clic en Siguiente.




4. Seleccione el bloque libre que se explorará en busca de particiones perdidas.




5. Opcionalmente, seleccione el sistema de archivos específico que se buscará.



6. Se puede definir el modo de búsqueda de las particiones: explorar todos los sectores o explorar únicamente allí donde Windows Vista / Windows 7 crea volúmenes. Haga clic en **Siguiente** para comenzar la búsqueda.



7. Se mostrará el progreso de la búsqueda.



8. Una vez finalizado el proceso de búsqueda se mostrarán las particiones encontradas. En este momento se seleccionan las particiones que se desea recuperar.



9. Haga clic en Siguiente para recuperar la partición.

Reparación del registro de arranque maestro (MBR) mediante el Corrector de arranque


El Corrector de arranque es una utilidad del sistema diseñada para afrontar la mayoría de los problemas de arranque originados normalmente por error humano, errores de programación o el ataque de virus de arranque. El Corrector de arranque se encuentra en el CD de recuperación universal. Este programa puede solucionar la mayoría de los problemas más comunes en Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Windows 7/Server 2008.

Lo más destacado del Corrector de arranque es que permite corregir el Registro del sistema de Windows sin ne cesidad de iniciar Windows. También puede resultar de utilidad en otros sistemas operativos, por ejemplo cuando un virus ha dañado el MBR.

Supongamos que el MBR de la unidad de disco se ha dañado y que el equipo no se puede iniciar.

Para reparar el MBR del disco duro, haga lo siguiente:

- 1. Inicie el equipo desde el CD de recuperación universal.
- 2. Seleccione Corrector de entrada en el menú de Inicio de PAT.



3. En la página de bienvenida, seleccione la opción Corregir el registro de arranque maestro (MBR).

Elija la operación:


- O Buscar instalaciones de Windows para corregir
- Corregir el registro de arranque maestro (MBR)
- O Corregir el registro de arranque de la partición
- O Corregir los parámetros de arranque (boot.ini, BCD)
- Modificar parámetros de partición

Para comenzar, haga clic en Siguiente.

4. En la siguiente página. seleccione el disco duro deseado en la lista desplegable (si corresponde) y, a continuación, seleccione la opción **Actualizar el código ejecutable del MBR**.

Indique la operación que desea realizar:

- O Ver el MBR
- Actualizar el código ejecutable del MBR
- Reordenar particiones primarias (cambiar slots)
- 5. Confirme la operación haciendo clic en el botón Sí.



6. Una vez completada la operación, haga clic en el botón **Informe** para ver el resumen informativo. El programa también permite guardar el informe. Para ello, haga clic en el botón **Guardar** y elija el destino.



- 7. Haga clic en el botón **Finalizar** para cerrar el **Corrector de arranque**.
- 8. Reinicie el equipo.

Corrección de los datos de configuración del arranque (BCD)

Para corregir automáticamente los BCD en un sistema con Windows 2000 o una versión posterior, haga lo siguiente:

- 1. Inicie el equipo desde el CD de recuperación universal.
- 2. Inicie el Corrector de arranque.
- 3. Seleccione **Corregir los parámetros de arranque...** para permitir que el asistente repare los BCD en todas las instalaciones reconocidas de Windows 2000 o de una versión posterior.



4. Seleccione la opción Corregir los archivos BCD de las particiones en el disco seleccionado.



5. El asistente le solicitará que confirme la operación. Haga clic en el botón **Sí** para confirmar la operación.



Una vez completada la operación, cierre el asistente y reinicie el equipo.

Activación de las particiones

Para marcar una partición de Windows 2000 o una versión posterior como activa, haga lo siguiente:

- 1. Inicie el equipo desde el CD de recuperación universal.
- 2. Inicie el Corrector de arranque.
- 3. En la página de bienvenida del asistente, seleccione **Modificar los parámetros de partición**.



4. Seleccione la partición que desea modificar y haga clic en **Establecer activa**.



5. El asistente le solicitará que confirme la operación. Haga clic en el botón **Sí** para confirmar la operación.



Una vez completada la operación, cierre el asistente y reinicie el equipo.

Cambio de la letra de unidad

Para cambiar la letra de unidad de una partición, haga lo siguiente:


- 1. Inicie el equipo desde el CD de recuperación universal.
- 2. Inicie el Corrector de arranque.
- 3. En la página de bienvenida del asistente, seleccione **Buscarinstalaciones de Windows para corregir**.




4. Elija la instalación de Windows detectada que desee y seleccione la opción **Corregir las letras de unidad en el** registro del sistema.




5. Seleccione el volumen del sistema y haga clic en el botón **Editar letras**.




6. Aparecerá una ventana en la que se encuentra la letra seleccionada. Haga clic en **Cambiar**.



7. Seleccione una nueva letra para la unidad y haga clic en **Aceptar**.



8. El asistente procederá al cambio de letra.



Una vez completada la operación, cierre el asistente y reinicie el equipo.